

MIKROTIK CHR P1 /L4 LICENCE



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 772 Kč (bez DPH: 638 Kč) |
| Běžná cena: | 850 Kč |
| Ušetříte: | 77 Kč |
| Kód zboží: | OEM-MK-P1 |
| Part No.: | OEM-MK-P1 |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

V případě nákupu samotné licence není potřeba objednávat přepravu, stačí zvolit osobní vyzvednutí a zvolit platbu kartou nebo převodem.

Mikrotik P1 licence

Omezení:

- Licence P1 je omezena rychlostí 1Gbit pro upload na jeden interface.

Minimální požadavky pro P1:

- 64bit CPU s podporou virtualizace
- 128 MB RAM
- 64MB místa na disku
- RouterOS Mikrotik 6.34 a vyšší

Licence P1 je otestována na těchto platformách:

- VirtualBox 5 na Linuxu a OS X
- VMWare Fusion 7 a 8 na OS X
- Qemu 2.4.0.1 na OS X
- Hyper-V na Windows Server 2012

Instalační balíčky pro P1 jsou k dispozici ve variantách:

- RAW disk image (.img file)
- VMWare disk image (.vmdk file)
- Hyper-V disk image (.vhdx file)

- VirtualBox disk image (.vdi file)
- V aktuální verzi najdete na stránkách mikrotik.com

Instalace RouterOS MikroTik pro licenci P1:

1. stáhněte instalační balíček - **image pro Cloud Hosted Router!**
2. vytvořte virtuálního hosta
3. Vyberte stažený soubor a vložte jej do vytvořeného profilu
4. spusťte instalaci
5. počkejte až se RouterOS MikroTik doinstaluje a restartuje systém
6. první přihlášení je admin bez hesla

Mikrotik L4 licence

Použití:

- Licenci L4 lze použít pro upgrade RouterBoardů s licencí L3 nebo pro instalaci RouterOS MikroTik na platformě X86.

Omezení:

- PPPoE, L2TP, PPTP tunely: max. 200, HotSpot aktivních uživatelů: max. 200, počet aktivních user manager: max. 20.

Postup objednávání:

Pro aktivaci licence je nutné mít účet u MikroTiku. Ten si můžete zdarma vytvořit na stránkách www.mikrotik.com. **Po zakoupení licence je potřeba na sales@i4wifi.cz zaslat přihlašovací jméno do Vaší registrace a číslo faktury.** Pro urychlení lze tyto informace vložit rovnou do poznámky u objednávky. Licenci Vám převedeme na Váš účet.

Aktivace licence:

Aktivace licence P1 - nejprve se přihlašte systémem RouterOS MikroTik na Váš účet (System -> License menu) a pak pod přihlášením na účtu MikroTiku aktivací trial klíče (CHR LICENCES). Podrobné informace pro aktivaci licence P1 najdete na stránkách <http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CHR>.

Aktivaci licence L4 - přihlašte se pod svým účtem na stránky MikroTiku, klikněte na "Make a key from prepaid key", vložte SOFT-ID RouterBoardu a licenci vygenerujte.

Důležité informace:

Dodávka neobsahuje žádný software. Software a jeho následnou instalaci provádíte stažením z webu firmy MikroTik. Podmínkou instalace je souhlas s licenčními podmínkami firmy MikroTik, taktéž na webu firmy MikroTik. Objednáním licence vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami licenčního ujednání. Licence jsou převáděny pouze po provedení úhrady. Tato podmínka se týká i smluvních zákazníků.

Smluvní stanovení termínu převodu licence:

Převod provádíme do 24 hodin v pracovních dnech, maximální délka převodu licence je 72 pracovních hodin. Nárok na převod licence musí být uplatněn do 12 měsíců od data zakoupení.

[Informace o licencích MIKROTIK - EN](#)

[Informace o operačním systému MIKROTIK](#)

[Stažení OS MikroTik](#)

[Infomrace k licencím L4/L5/L6](#)